







## Instructie afname MRSA kweken

### Inhoud kweekset:


Kweekmateriaal	Kweekmateriaal
<p>1x zee groene envelop</p> 	<p>1x kartonnen inleg envelop</p> 
<p>1x aanvraagformulier met rechts boven op het formulier uw persoonsgegevens</p> 	<p>3x kweekstokken (eSwab regular)</p> 
<p>1x absorptievelletje</p> 	<p>1x sealbag</p> 
<p>3x patiënten sticker met uw persoonsgegevens</p>	

## Instructie afname:


Je ontvangt een kweekset met daarin kweekmateriaal voor het afnemen van

- 1 keelkweek
- 1 neuskweek
- 1 perineumkweek

**Neem de keelkweek, neuskweek en perineumkweek af volgens deze werkwijze:**



Open de verpakking met de wattenstok en het buisje met roze dop.




Haal de wattenstok uit de verpakking; **niet onder het rode streepje op de stok vastpakken.**

### Neem de kweken als volgt af:


Deze stap is voor elke kweek anders.

*Zorg ervoor dat eerst alle stappen doorlopen zijn alvorens een volgende kweek af te nemen.*


- **keelkweek:** haal de wattenstok tussen de voorste en achterste pharynxboog (bij de keelamandelen) aan beide kanten.
- **neuskweek:** draai vijf maal met de wattenstok door het voorste behaarde deel van het neusgat en herhaal de dit met dezelfde wattenstok in het andere neusgat.
- **perineumkweek:** rol de wattenstok over de huid van het gebied tussen anus en geslachtsdelen.




Open het buisje. Steek de wattenstok erin met het watje naar beneden.



Breek de wattenstok af bij het breekpunt (zie rode streep op het stokje).



Draai de roze dop op het buisje tot deze goed gesloten is, de wattenstok zit nu in de vloeistof.



Plak de meegeleverde sticker op het buisje en zet de juiste afnameplaats (keel, neus en perineum) erop. Zorg ervoor dat de gegevens naam, geboortedatum en afnamedatum goed zichtbaar zijn.

Plaats het buisje in een vakje van het absorptievelletje (in het witte absorptievelletje zitten 3 vakjes, voor elk buisje 1).

**Volg, na het afnemen van alle 3 de kweken onderstaande stappen:**

1. Stop het absorptievelletje met daarin de 3 buisjes in de Sealbag (het bijgeleverde zakje).
2. Plak de sealbag dicht: verwijder de afdekstrip en druk deze goed aan.
3. Controleer je persoonsgegevens rechtsboven op het aanvraagformulier.
4. Noteer op het aanvraagformulier de afname datum en de afname tijd.
5. Plaats de sealbag en het aanvraagformulier in de kartonnen inleg envelop van de zeegroene envelop.
6. Maak de zeegroene envelop dicht.
7. Lever de zeegroene envelop in bij je huisarts, een MST locatie of een LabMicta inleverpunt (zie [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)).

Heb je vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met de afdeling infectiepreventie MST via [infectiepreventie@mst.nl](mailto:infectiepreventie@mst.nl) of **(053) 487 3155** (maandag t/m vrijdag 08.30-17.00uur).